Hochschule Konstanz
Technik, Wirtschaft und Gestaltung

Medientechnik Support
+49 (0) 7531 206 - 9092
medientechnik@htwg-konstanz.de

Alle Anleitungen auch Online!

Kurzanleitung

Open Lecture Spaces:

F 109 und F 209

WLAN
Netzwerkname: OTL
Anmeldung mit RZ Login

1. Start (hybride) Vorlesung mit Präsentation über Beamer

1.1 Eigenen Laptop verbinden mit:

- LAN-Kabel (Dozent*innenanschluss / Anmeldung im LAN) oder OTL WLAN
- HDMI-Kabel (Bildübertragung, z.B. Beamer, Tonübertragung Frontlautsprecher)
- Optional: USB-Kabel (Touch/Schreibfunktion Flexibler Monitor, Übertragung Mikrofon,
- Tonübertragung Seitenlautsprecher)

Hinweis zum Internetzugang:

- Mitarbeitende der Verwaltung oder HTWG-Externe sind für den LAN-Zugang im Gebäude F i.d.R. nicht freigeschaltet
- Nutzen Sie gerne die Verbindung des OTL-WLANs

1.2 Mediensteuerung antippen zum Aktivieren



1.3 Auf den Reiter „Standard Preset“ gehen



1.4 Beamer aktivieren: Preset „Beamer“ auswählen



2. Hybrides Setting aufbauen

2.1 Grundaufbau hybride Vorlesung

2 Eingabequellen: 1. Eigener Laptop + 2. Fester PC (mit Tisch-Bildschirm)
Eigener Laptop: Übertragung der Präsentation
Fester PC: Übertragung in Webex



Login am PC ist für HTWG-Externe nicht möglich:
Aufbau des Online- über den eigenen Laptop (der PC fällt als zusätzliche Quelle weg).

2.2 Funktion „Hybride Vorlesung“ in der Mediensteuerung unter „Standard Presets“ aktivieren



2.3 PC anschalten (rechts unter Tischplatte, rechter Knopf) und

2.4 Einloggen mit RZ-Login

2.5 Webex starten

Folgende Einstellungen in Webex auswählen:

- Kamera: 1D10-INOGENI 4k2USB3
- Lautsprecher: Dante USB I/O Module
- Mikrofon: Dante USB I/O Module

Aktive Geräteverbindungen sind sichtbar im Menüpunkt „Vor Ort präsentieren“ (manuelle Verbindungseinstellungen sind hier ebenfalls möglich)



2.6 Präsentation in der hybriden Vorlesung

ACHTUNG:
Der Beamer wurde zwar in Schritt 1 (Start) schon für die Bildübertragung vor Ort aktiviert, jedoch sehen die Online Teilnehmer*innen im hybriden Setting noch nicht automatisch die Präsentation!

Im Menüpunkt „Online übertragen“

1. Die Voreinstellung „Raumkamera“ deaktivieren!
2. Den Beamer anwählen
3. Danach wieder die Raumkamera auswählen

Das Medium, das zuerst im Menü „Online übertragen“ ausgewählt wird, sehen die Online Teilnehmer*innen vorrangig



Vorrangige Übertragung = grün, die sekundäre Übertragung ist rot

Online können nur zwei Bildschirminhalte parallel übertragen werden (z.B. Präsentation und Bild der Raumkamera)!
Wenn ein dritter Bildschirminhalt hinzugenommen werden soll, muss ein anderes hierfür deaktiviert werden.

3. Ende der Vorlesung



- Mediensteuerung ausschalten
- Am PC abmelden, PC herunterfahren
- Bitte Pult sauber + aufgeräumt hinterlassen!